

Hvordan flytte data til/fra SAFE fra Mac OS X?

Slusen

Slusen er betegnelsen på løsningen for å overføre filer til og fra det sikre skrivebordet. I praksis er slusen en filstruktur som er tilgjengelig på det sikre skrivebordet, en tilsvarende filstruktur i UiB sitt nettverk samt programmer (skript) som krypterer og flytter data mellom disse filstrukturene. Hver bruker har sine egne mapper i slusen, både på utsiden og innsiden.

Stien til disse mappene kan variere noe, men **de fleste brukerne** vil ha sine individuelle mapper tilgjengelig fra UiB sitt nettverk her:

- \\volo.uib.no\SAFE\DataInn
- \\volo.uib.no\SAFE\DataUt

Tilsvarende har de fleste brukerne sine mapper i SAFE tilgjengelig fra det sikre skrivebordet:

- S:\DataInnVolo
- S:\DataUtVolo

På det sikre skrivebordet er mappene alltid tilgjengelig i Windows Utforsker (Windows Explorer/File Explorer), men på utsiden av SAFE vil metoden for å nå \\volo.uib.no\SAFE variere avhengig av om du er på UiB-nett eller ikke og av hvilket operativsystem du har på din datamaskin.

Hva skjer i slusen?

Oppskriften her forutsetter at du har din slusemappe under \\volo.uib.no\SAFE\DataInn\. Hvis den ligger andre steder, må du tilpasse oppskriften til din plassering.

Oppkobling mot volo.uib.no fra Mac OS X

For å kunne overføre filer til SAFE via slusen må du først legge filene på volo.uib.no.


Du kobler deg opp mot volo.uib.no i Finder ved å klokke på cmd+K.

Du får da opp dialogboksen for "Connect to server".

I "Server Address"-feltet skriver du følgende:

```
smb://volo.uib.no/SAFE/DataInn/bruker
```

Det ser slik ut:



Når du trykker Connect blir du koblet mot din egen mappe på Slusen.

Ved å flytte/kopiere filer inn i denne mappen vil de overføres til din mappe på innsiden av SAFE i løpet av 10 minutter.

Der er de tilgjengelig på T:\DataInnVolo\bruker

"bruker" skal erstattes med ditt UiB-brukernavn.

Oppskriften her forutsetter at du har din slusemappe under \\volo.uib.no\SAFE\DataInn\. Hvis den ligger andre steder, må du tilpasse oppskriften til din plassering.

Metoden kan brukes for å koble deg opp for å hente filer som har blitt kopiert ut av løsningen. DataInn erstattes da bare med DataUt.